ชุดคำสั่งเปลี่ยนตัวเลขไทยโดยอัตโนมัติ คืออะไร

เป็นชุดคำสั่งเปลี่ยนตัวเลขอารบิคให้เป็นตัวเลขไทยโดยอัตโนมัติ ทั้งเอกสารที่มีอยู่แล้ว หรือพิมพ์ตัวเลขอารบิคในเอกสาร และก่อนสั่งพิมพ์เอกสาร ให้ใช้ชุดคำสั่ง “Alt+A” เปลี่ยนตัวเลขไทยโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถพิมพ์ตัวเลขอารบิคในเอกสารของคุณ หลังจากนั้นให้เรียกใช้ชุดคำสั่ง “Alt+A” เปลี่ยนตัวเลขไทยโดยอัตโนมัติได้ภายในพริบตา สะดวก ง่าย ไม่ผิดพลาด

ขั้นตอนการบันทึก

๑. เรียกใช้งาน Microsoft Word



๒.เมนูเครื่องมือ ให้คลิกที่ “มุมมอง” ให้คลิกที่ “แมโคร” จากนั้นคลิก “บันทึกแมโคร...”



จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ



๓.ในกล่อง “ชื่อแมโคร” ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแมโคร เช่น แป้นลัดสำหรับตัวเลขไทย หรือ เปลี่ยนตัวเลขไทย เป็นต้น



๔.ในกล่อง “เก็บแมโครไว้ที่ :” ให้คลิกที่ All Documents (Normal.dotm)



๕.ในกล่อง “คำอธิบาย:” ให้พิมพ์คำอธิบายสำหรับแมโครนั้น เช่น “ใช้เพื่อเปลี่ยนตัวเลขอารบิคเป็นตัวเลขไทยโดยอัตโนมัติ”



๖.ในกล่อง “กำหนดแมโครให้กับ” ให้คลิกที่ “แป้นพิมพ์”



๗.ในกล่อง “การกำหนดแป้นพิมพ์เอง” ไปที่ “กดแป้นพิมพ์ลัดใหม่” ให้พิมพ์ Alt+A จากนั้นคลิก “กำหนดค่า”



คลิก “ปิด” เพื่อเริ่มต้นบันทึกแมโคร



๘.เมนูเครื่องมือ ให้คลิกที่ “หน้าแรก”

๘.๑ ไปที่ “ค้นหา” ให้พิมพ์ตัวเลขอารบิค “0” จากนั้นคลิก “แทนที่”



ให้พิมพ์ตัวเลขไทย “๐” ให้คลิก “แทนที่ทั้งหมด”



และตอบ “ตกลง”



๘.๒ ดำเนินการตามข้อ ๘.๑ ตั้งแต่เลข 1 ถึง เลข 9

๘.๓ เมื่อทำตามขั้นตอนที่ ๘.๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ปิด”



๙.เมนูเครื่องมือ ให้คลิกที่ “มุมมอง” ให้คลิกที่ “แมโคร” จากนั้นคลิก “หยุดการบันทึก”



การเรียกใช้แมโคร

โดยการเรียกใช้ “Alt+A”